



دليل برومبتات الموشن غرافيك مع Claude

اصنع ريلز أنيميشن احترافية لمشروعك بدون After Effects وبدون مصمم موشن.
انسخ البرومبت، أضف نصك، واترك Claude يبي الحركة والصوت.

10 مشاهد جاهزة + مؤثرات صوتية

طريقة الاستخدام

كل ما عليك هو نسخ ولصق. الأقواس المربعة [] هي الأماكن التي تكتب فيها نصك أو ألوانك.

1 افتح **claude.ai** وابدأ محادثة جديدة.

2 انسخ **البرومبت الرئيسي** (صفحة 3) واملأ الأقواس: المدة، ألوان علامتك، الخلفية.

3 اختر المشاهد التي تحتاجها من **مكتبة المشاهد** (صفحة 4-8)، والصقها مكان [PASTE SCENE BLOCKS HERE] بالترتيب.

4 اكتب نصك العربي داخل الأقواس في كل مشهد، وحدد التوقيت (مثلاً 0-3 ثوانٍ).

5 أرسل البرومبت. **Claude** سيعطيك ملف أنيميشن تقدر تشغله مباشرة، اضغط **Play** للمعاينة.

6 عدّل بكلام بسيط إذا تحتاج (صفحة 10)، ثم اضغط **Export** لتنزيل الفيديو.

نصيحة: فيديو من 6-8 مشاهد ومدته 20-30 ثانية هو الأفضل لإنستغرام. ابدأ دائماً بمشهد خفاف (2) وانتهِ بشاشة النهاية (10).

إذا عندك **صورة منتج**: أرفقها في نفس المحادثة واستخدم المشهد رقم 9.

البرومبت الرئيسي

هذا البرومبت يضبط المقاس والهوية والحركة والصوت لكل الفيديو. لا تغيّر فيه شيئاً غير الأقواس.

You are a senior motion designer. Build a vertical Instagram Reel animation as ONE self-contained HTML file.

FORMAT: 1080×1920, 30 fps, total length [DURATION] seconds.

RENDERING: draw everything on an HTML5 canvas with requestAnimationFrame and a single timeline. No external images unless I attach them.

BRAND: background [BG COLOR], text [TEXT COLOR], accent [ACCENT COLOR], second accent [ACCENT 2]. Font: Tajawal (Bold/ExtraBold) from Google Fonts. All Arabic text right-to-left.

MOTION STYLE: fast and smooth. Ease-out with a slight back-bounce, each scene 2–4 s, quick crossfades or wipes between scenes.

SAFE ZONE: keep all text between 250 px from the top and 420 px from the bottom, with 120 px side margins.

SUBTITLES: one subtitle line at the bottom of each scene, with one keyword in the accent color.

SOUND: create every sound effect with the Web Audio API (no audio files), timed exactly to the animations, plus a soft professional ambient music bed (warm chords, light piano, about 96 BPM) at low volume.

CONTROLS: a Play button that restarts from 0, and an Export button that records the canvas and audio with MediaRecorder and downloads a .webm file.

Use my text exactly as written. Here are the scenes:

[PASTE SCENE BLOCKS HERE]

أمثلة ألوان: خلفية فاتحة #F4F1EC ونص كحلي #0C1B36 ولون تمييز #0EA5A0. أو استخدم ألوان شعارك.

مكتبة المشاهد

انفجار الشعار

Logo Burst

1

متى تستخدمه: بداية الفيديو، لإظهار الشعار بشكل لافت.

Scene [N] ([START]–[END] s) — LOGO BURST: 14 rounded strokes in the accent gradient fly in from random positions and assemble in a circle. Then my logo '[BRAND NAME / LOGO]' pops in the center with a soft back-bounce. Below it, the title appears line by line: '[LINE 1]' / '[LINE 2]'.

♪ المؤثر الصوتي: Whoosh عكسي أثناء تجمّع الخطوط + Pop ناعم عند ظهور الشعار + Sparkle خفيف

عنوان متحرك كلمة كلمة

Kinetic Title

2

متى تستخدمه: للخّطاف (Hook) أو أي رسالة رئيسية.

Scene [N] ([START]–[END] s) — KINETIC TITLE: each word of '[YOUR HEADLINE]' pops in one after another (scale 0 → 1 with a back-bounce, 0.3 s apart). The key word '[KEY WORD]' uses the accent gradient.

♪ المؤثر الصوتي: Pop ناعم مع كل كلمة

شاشة لون كاملة + كلمة ضخمة

Color Slam

3

متى تستخدمه: لحظة قوية أو تأكيد فكرة.

Scene [N] ([START]–[END] s) — COLOR SLAM: a circle wipe fills the whole screen with the accent color. The giant word(s) '[BIG WORD]' slam in, white, tilted -6° , one word at a time.

المؤثر الصوتي: Riser قصير قبل المسح + Impact عميق عند امتلاء الشاشة + Thud لكل كلمة

بطاقة واجهة متحركة

UI Card

4

متى تستخدمه: لعرض خطوات العمل أو أداة أو نظام.

Scene [N] ([START]–[END] s) — UI CARD: a white rounded card with a soft shadow slides up, showing 6 'layer' rows. One row's bar fills in the accent color from right to left. Heading above the card: '[HEADING]'.

المؤثر الصوتي: Swish خفيف عند دخول البطاقة + صوت انزلاق صاعد أثناء امتلاء الشريط

فقاعة كتابة

Typing Bubble

5

متى تستخدمه: لعرض رسالة، سؤال عميل، أو Prompt.

Scene [N] ([START]–[END] s) — TYPING BUBBLE: a chat card appears and the text '[YOUR MESSAGE]' types in word by word, right-to-left, with a small round send button in the accent color.

المؤثر الصوتي: Tap لوحة مفاتيح مع كل كلمة + Tick صغير عند الانتهاء

الرسم من الصفر

From Scratch

6

متى تستخدمه: لإظهار أن العمل يُبنى من البداية.

Scene [N] ([START]–[END] s) — FROM SCRATCH: an empty canvas card draws its grid lines, then '[SHAPE / LOGO / ICON]' line-draws on top. Label below the card: '[LABEL]'.

المؤثر الصوتي: Shimmer ناعم أثناء الرسم + Swish عند رسم الشكل

بطاقة «جاهز» Ready Card

7

متى تستخدمه: لحظة النتيجة أو التسليم.

Scene [N] ([START]–[END] s) — READY CARD: a phone-shaped card shows the big word '[WORD]' popping in, while a video progress bar fills from 00:00 to [00:30].

» المؤثر الصوتي: Pop منخفض عند ظهور الكلمة + جرس ناعم عند اكتمال الشريط

أيقونات + عداد Icons & Counter

8

متى تستخدمه: لعرض أرقام، نتائج، أو مزايا.

Scene [N] ([START]–[END] s) — ICONS & COUNTER: four line icons draw themselves ([ICON 1], [ICON 2], [ICON 3], [ICON 4]) and a counter climbs from 0 to [NUMBER] [UNIT]. Caption: '[CAPTION]'.

» المؤثر الصوتي: Tick مع كل 5% من العداد + Pop صغير عند الوصول للرقم

ظهور المنتج

Product Reveal

9

متى تستخدمه: لمنتجك أو صورة مشروعك (أرفق الصورة في المحادثة).

Scene [N] ([START]–[END] s) — PRODUCT REVEAL: use the product photo I attached. It drops in from the top inside a rounded card with a shadow, then fans out into [N] cards like an Instagram carousel. Title: '[TITLE]'.

المؤثر الصوتي: Whoosh عند السقوط + Pop مع كل بطاقة

شاشة النهاية

End Card + CTA

10

متى تستخدمه: آخر 3-4 ثوانٍ دائماً.

Scene [N] ([START]–[END] s) — END CARD: my logo pops in, the brand name '[BRAND]' fades up, then the line '[OFFER LINE]'. An accent-colored rounded button grows in with '[CALL TO ACTION]', and '@HANDLE / WEBSITE' appears below. Fade out at the end.

المؤثر الصوتي: Whoosh دخول + Pop للشعار + Pop للزر + جرس ختام

مثال جاهز

هكذا يبدو الجزء الخاص بالمشاهد بعد إضافة نص عربي. الصقه مكان [PASTE SCENE :BLOCKS HERE]

Scene 1 (0–3 s) — KINETIC TITLE: each word of 'عيادتك تستاهل محتوى أفضل' pops in one after another (scale 0 → 1 with a back-bounce, 0.3 s apart). The key word 'محتوى' uses the accent gradient.

Scene 2 (3–5 s) — COLOR SLAM: a circle wipe fills the whole screen with the accent color. The giant word(s) 'بدون تصوير' slam in, white, tilted -6°, one word at a time.

Scene 3 (5–9 s) — END CARD: my logo pops in, the brand name 'عيادة النخبة' fades up, then the line 'احجز استشارتك المجانية'. An accent-colored rounded button grows in with 'احجز الآن', and '@your_handle' appears below. Fade out at the end.

دليل المؤثرات الصوتية

انتقال بين المشاهد	Whoosh
ظهور كلمة أو شعار أو زر	Pop
قبل لحظة قوية	Riser
لحظة الضربة أو الكلمة الضخمة	Impact / Thud
كتابة نص	Tap
عدّاد أو إنهاء	Tick
رسم أو لمعة	Shimmer
اكتمال أو نهاية	Bell

كل الأصوات تُصنع بالكود داخل الملف، فلا توجد مشكلة حقوق موسيقى على إنستغرام.

تعديلات سريعة

إذا ظهرت مشكلة، أرسل ل Claude الجملة المناسبة:

النص العربي مقلوب أو الحروف منفصلة

Render all Arabic text with `ctx.direction = "rtl"` and make sure the Tajawal font is fully loaded (`document.fonts.ready`) before the animation starts.

المشهد سريع/بطيء

Make scene [N] [1] second longer and keep all the other scenes the same.

الصوت عالي أو مزعج

Lower the music to 20% volume, make the sound effects softer and shorter, and keep only one effect per animation.

زر التصدير لا يعمل

Give me the full HTML file to download. I will open it in Google Chrome on my computer and click Export there.

أريد مقاس آخر

Change the format to [1080×1350 / 1080×1080] and reposition every element to fit, keeping the safe zone.

التصدير إلى إنستغرام

1 اضغط **Export** لتنزيل الفيديو بصيغة **webm**. (أو نزل ملف **HTML** وافتحه في **Google Chrome** على الكمبيوتر ثم اضغط **Export**).

2 حوّل إلى **MP4** بفتحه في **CapCut** ثم التصدير، وارفعه على إنستغرام.



تبي نسويها لك؟

فريق Vexora Media يصمّم لعلامتك ريلز موشن وكاروسيل ومحتوى بالذكاء الاصطناعي بهويّتك الكاملة.

vexora_media_bh@

www.vexora-media.com

info@vexora-media.com